Opsætning i Microsoft Outlook

Åbn Outlook, vælg Funktioner og klik på E-mail-konti



Vælg Tilføj en ny e-mail-konto og klik på Næste



Vælg IMAP og klik på Næste



Indtast **imap.ditdomæne.dk** i server til indgående post (IMAP), hvor ditdomæne.dk er dit domæne hostet af One.com..

Ved server til udgående post (SMTP) indtast customer-smtp.one.com

	Brugeroplysninger	Serveroplysninger
	Dit navn: Fornavn Efternavn	Server til indgående post (IMAP): imap.ditdomæne.dk
E-mail	E-mail-adresse: navn@ditdomæne.dk	Server til udgående post (SMTP): customer-smtp.one.com
Inter Ale		
Druger DR.navi E-mail-s	aptysinger Serveroptysinger Forman Etaman Bandulation Server 11 indglende pol (IPMP): [putomeront) ore com dense: [pundddomere.d] Server 11 udglende pol (IPMP): [putomeront) ore com	
Brugert Adgang	alphaninger enr: [
E tog	på med godiendelse af Plene Indefilinger	
	<tibage name=""></tibage>	

Indtast din e-mail adresse i **Brugernavn** og indtast den **Adgangskode**, som du har oprettet og valgt i kontrolpanelet (jf. Afsnit Opret E-mail konto).

t m	all-kanti		2 🛛			
14	Internet-e-mail-indutilinger (POP3) Alle disse indutilinger er nød-vendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.					
84 02 54	ugernplysn navn: nal-adresse:	Fornavn Efternavn navn@ditdomæne.dk	Serverophysinger Server til indyllende post (POPD): [pop. di tolomanna. dk jerver til udyllende post (SMTP): [custemmer-ambp.com			
64	gonoplysni gernavn: gangskade: Log.p.8 nd skiter i pe	Inger	Test indutilinger Nich daha industri opknongerne, scholisies det, at du tester kontoon od at blike på kooppen nedernöre. (Inaver netvarkafurbindele) Test (jortondstilinger []] []] []] []] []] []] []]			
	_ Logonoplysninger					
	Bru	gernavn:	navn@ditdomæne _v dk			
	<u>A</u> dg	jangskode:	*****			
			Husk adgangskode			

Opsætning af SMTP-serveren i Outlook

Klik på Flere indstillinger



Vælg Server til udgående post og marker Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse og klik OK

Internet-e-mail-indstillinger	
Generek Server til udgående post Forbindelse Avanceret	Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post C Log på ved hjælp af
Elog på med godvendelse af skore (SPA)	OK

Klik Næste



Klik Udfør



Vælg Avanceret indtast 2525 i Server til udgående post (SMTP) og klik OK

Internet a mail Induitilinger General Server II udglende post Fatindales Server II udglende post (1949): Image: Server II udglende post (1940): Image: Server II udglende p							
Serverens portnumre							
Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger							
🗖 Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)							
Server til udgående post (SMTP): 2525							
🦳 Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)							